



INSTALAÇÃO DO GESCOM 1.06.

Esta é a sequência de instalação da nova versão do **Gescom**. Para instalar corretamente o sistema, coloque o conector hlock na saída USB do servidor e **siga rigorosamente os passos abaixo:**

Passo 1 Desinstalação da versão antiga (se existe em todos os computadores clientes da rede)

- **Desligue todos os aplicativos abertos e desative o seu antivírus durante a instalação.**
- No Windows clicar no botão **Iniciar** e escolher **Configurações e painel de controle**.
- Clique no ícone: **Adicionar ou remover programas**.
- Aparecerá a tela: **Propriedades de adicionar ou remover programas**, clicar em **Gescom**.
- Clique no botão: **Adicionar ou remover**
- Confirmar a tela de deleção, clicar no botão **Sim**
- O desinstalador irá automaticamente desinstalar o **Gescom** e ao final, clicar no botão **Ok**.

Passo 2 Cópia do CD para o disco rígido do computador

- Inserir o CD do **Gescom** na unidade de CD-ROM.
- Certifique-se de estar logado como administrador.
- Carregar o **Windows explorer**
- Procurar o **Setup** no CD e executar como administrador.
- Clicar em **OK**:
- Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções... No final clicar no botão **Finish**.

Passo 3 Cadastro dos usuários e configuração da rede

- Esta configuração deve ser feito pelo administrador do sistema **Gescom**, somente na primeira vez.

Passo 4 Cadastro do(s) estoque(s) de trabalho

- Esta configuração deve ser feito pelo administrador do sistema **Gescom**, somente na primeira vez.

Passo 5 Instalação da(s) base(s) de dados da rede

- Esta configuração deve ser feita pelo administrador do banco de dados que instalará o **SQL SERVER** e o banco de dados inicial, somente na primeira vez.
- Habilite as portas TCP 1433 e UDP 1434 no firewall do servidor.

Passo 6 Configuração do hardlock

- Esta configuração deve ser feita pelo administrador uma única vez.
- Coloque o programa [c:\gescom\extra\NeoKeyNetService.exe](#) para ser chamado automaticamente quando o servidor for iniciado.
- O arquivo de configurações [c:\gescom\extra\NeoKeyNetService.ini](#) pode ser editado e deve ser mantido na pasta.
- Habilite a porta TCP 30005 no firewall do servidor.

Passo 7 Atalhos

Você poderá colocar atalhos do help na sua área de trabalho. O atalho do help está na pasta [c:\Gescom\Atalho](#)

Passo 8 Atualização do banco de dados

Leia as instruções para atualizar o banco de dados para esta versão no arquivo [c:\Gescom\Sequencia_Atualizacao.pdf](#).



Muito obrigado, em caso de dúvida contate-me:

Edson Tadeu Moreira

ESC Engenharia de Sistemas do Conhecimento

Tel: (0xx31) 34638897 ou

Cel: (31) 999816211

e-mail etmo@terra.com.br