



INSTALAÇÃO DO PROREDIS 2.00.01

Esta é a sequência de instalação da nova versão do **Proredis**. Para instalar corretamente o sistema, coloque o conector hlock na saída USB do computador (modelo local) ou servidor (modelo cliente servidor) e **siga rigorosamente os passos abaixo:**

Passo 1 Desinstalação da versão antiga (se existe em todos os computadores clientes da rede)

- **Desligue todos os aplicativos abertos e desative o seu antivírus durante a instalação.**
- No Windows clicar no botão **Iniciar** e escolher **Configurações e painel de controle**.
- Clique no ícone: **Adicionar ou remover programas**.
- Aparecerá a tela: **Propriedades de adicionar ou remover programas**, clicar em **Proredis**.
- Clique no botão: **Adicionar ou remover**
- Confirmar a tela de deleção, clicar no botão **Sim**
- O desinstalador irá automaticamente desinstalar o **Proredis** e ao final, clicar no botão **Ok**.

Passo 2 Cópia do CD para o disco rígido do computador

- Inserir o CD ou o Pendrive do **Proredis** na unidade de CD-ROM.
- Certifique-se de estar logado como administrador.
- Carregar o **Windows explorer**
- Procurar o **Setup** no CD ou no pendrive e executar como administrador.
- Clicar em **OK**:
- Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções... No final clicar no botão **Finish**.

Passo 3 Cadastro dos usuários e configuração da rede

- Esta configuração deve ser feita pelo administrador do sistema **Proredis**, somente na primeira vez.

Passo 4 Instalação da(s) base(s) de dados da rede

- Esta configuração deve ser feita pelo administrador do banco de dados que instalará o **Firebird** e o banco de dados inicial, somente na primeira vez.
- Somente na primeira vez, para facilitar o processo, pode-se copiar o arquivo **c:\proredis\extra\proredisUdl.tdb** para **c:\proredis\ProredisUdl.tdb**.
- Execute o programa **c:\proredis\ProredisUdl.exe** e configure o **<nome do arquivo de banco de dados>** e o nome e caminho do arquivo **fbclient.dll**.
- Teste a conexão clicando no botão **Testar conexão**

Passo 5 Configuração do hardlock (somente para o modelo cliente servidor)

- Esta configuração deve ser feita pelo administrador uma única vez.
- Coloque o programa [c:\proredis\extra\NeoKeyNetService.exe](#) para ser chamado automaticamente quando o servidor for iniciado.
- O arquivo de configurações [c:\proredis\extra\NeoKeyNetService.ini](#) pode ser editado e deve ser mantido na pasta.
- Habilite a porta TCP 30005 no firewall do servidor.

Passo 6 Atalhos

Você poderá colocar atalhos do help na sua área de trabalho. O atalho do help está na pasta [c:\Proredis\Atalho](#)



Muito obrigado, em caso de dúvida contate-me:

Edson Tadeu Moreira

ESC Engenharia de Sistemas do Conhecimento

Tel: (0xx31) 34638897 ou

Cel: (31) 999816211

e-mail etmo@terra.com.br